

参 考

パソコンを変更するときは

◎電子証明書方式のお客さま

パソコンの初期化や故障による修理を行った場合も電子証明書失効の対象となりますので、以下をご参照ください。

<ご注意事項>

- 今後、ご利用になるパソコンが当行ビジネスWebの推奨環境であるかをご確認の上、電子証明書の失効操作(または手続き)を行っていただきますようお願いいたします。
また、当行ビジネスWebの推奨環境は当行ホームページに掲載がございます。
※当行ホームページの推奨環境について
当行ホームページより「法人・個人事業主のお客さま」-「みなとビジネスWebについて」-「ご利用環境」をご参照ください。
- ビジネスWebを複数社でご契約いただいているお客さまはご契約毎に失効操作(または手続き)を行う必要がございます。
- 電子証明書の失効後、新たに発行する際は従来のログインID及び、ログインパスワードのご入力が必要となります。

1. 変更前にご利用のパソコンで電子証明書の失効

マスターユーザ、管理者ユーザのみ操作できます。一般ユーザのお客さまはマスターユーザまたは管理者ユーザに電子証明書の失効をご依頼ください。

マスターユーザまたは管理者ユーザは当行ホームページよりビジネスWebへログイン後、電子証明書の失効を行ってください。

<操作方法>

電子証明書失効(182ページ参照)を参照ください。

- ※管理者ユーザのパソコンが故障等で操作できない場合は、マスターユーザへ電子証明書の失効をご依頼ください。
- ※マスターユーザのパソコンが故障等で操作できない場合は、管理者ユーザへ電子証明書の失効をご依頼ください。
また、管理者ユーザの設定をされていないお客さまについては、当行へご連絡下さい。
依頼書をご提出いただいた後、マスターユーザの電子証明書を失効いたします。
(依頼書へのご記入、お届け印のご捺印が必要です)

2. 今後ご利用になるパソコンで電子証明書の取得

当行ホームページより電子証明書の取得を行ってください。

<操作方法>

電子証明書取得(12ページ参照)を参照ください。

◎ID・パスワード方式のお客さま

- 新しいパソコンで、当行のホームページよりログインIDとログインパスワードをご入力の上、ログイン操作を行ってください。

Windows 10をご利用のお客さま

Windows 10をご利用のお客さまにつきましては、電子証明書ログイン時に以下2点の事象が起こることがあります。

ブラウザの仕様に伴うものであり、当行ビジネスWebの操作に支障はありませんが、下記の操作をお願いいたします。

1. 電子証明書ログインを押下後、「証明書の選択」画面が表示されない
2. 電子証明書が1台のパソコンに複数枚登録されているが1つしか表示されない

1. 電子証明書ログインを押下後、「証明書の選択」画面が表示されない場合

「証明書選択」画面が「ログイン」画面の裏画面に表示されている事があります。ログイン画面を最小化、又は証明書選択ダイアログを前画面に表示させて選択いただく必要があります。

- ①下記画面の点線部分に「証明書選択」画面が表示されるはずがされていない



- ②ブラウザの最小化ボタン(右上に表示されています)をクリックしてください。




③証明書選択画面が表示されます。



2. 電子証明書が1台のパソコンに複数枚登録されているが1つしか表示されない場合

①「証明書の選択」画面右下にある「その他」をクリックしてください。



②複数表示されますので、電子証明書を選択の上、「OK」ボタンをクリックしてください。



レコードフォーマット

ファイル受付時に利用するフォーマット(全銀協フォーマット)を記載します。

※「桁数」欄について：Nは半角数字、Cは半角数字及び半角カタカナ。()括弧内の数字は桁数を表します。

※「*」のある項目は省略可能です。省略する場合は、特別に指示のない限りスペースとして下さい。

- (1)総合振込
- (2)給与振込・賞与振込
- (3)口座振替
- (4)代金回収

(1)総合振込

①ヘッダレコード

項番	項目名	桁数	内容等
1	データ区分	N(1)	1：ヘッダレコード
2	種別コード	N(2)	21：総合振込
3	コード区分	N(1)	0：JIS
4	依頼人コード	N(10)	当行が指定する番号(右詰め残り前「0」)
5	依頼人名	C(40)	振込依頼人名(左詰め残りスペース)
6	取組日	N(4)	振込指定日(MMDD)
7	仕向銀行番号	N(4)	0562：みなと銀行
8	仕向銀行名 *	C(15)	ミナト(左詰め残りスペース)
9	仕向支店番号	N(3)	支払口座の支店番号(右詰め残り前「0」)
10	仕向支店名 *	C(15)	支払口座の支店名(左詰め残りスペース)
11	預金種目	N(1)	支払口座の科目 1：普通預金 2：当座預金
12	口座番号	N(7)	支払口座番号(右詰め残り前「0」)
13	ダミー	C(17)	スペース

②データレコード

項番	項目名	桁数	内容等
1	データ区分	N(1)	2：データレコード
2	被仕向銀行番号	N(4)	振込先金融機関コード
3	被仕向銀行名 *	C(15)	振込先金融機関名(左詰め残り前スペース)
4	被仕向支店番号	N(3)	振込先支店番号
5	被仕向支店名 *	C(15)	振込先支店名(左詰め残り前スペース)
6	手形交換所番号	N(4)	スペース
7	預金種目	N(1)	振込先口座の科目 1：普通預金 2：当座預金
8	口座番号	N(7)	振込先の口座番号(右詰め残り前「0」)
9	受取人名	C(30)	受取人名(左詰め残りスペース)
10	振込金額	N(10)	ご依頼金額(右詰め残り前「0」)
11	新規コード	N(1)	0：固定値
12	顧客コード1 *	N(10)	依頼人が定めた受取人識別のための顧客コード情報 (項番15の識別表示欄にスペースを付与した場合に設定)
13	顧客コード2 *	N(10)	
12 13	EDI情報 *	C(20)	依頼人から受取人に対して通知するEDI情報 (項番15の識別表示欄に「Y」を付与した場合に設定) (注1)

14	振込区分	N(1)	7：固定値
15	識別表示 *	C(1)	Y：E D I 情報の使用 スペース：顧客コードとして使用または未使用
16	ダミー	C(7)	スペース

(注1) 項番15にYを入力した場合、項番12にE D I 情報の入力がないとエラーとなりますのでご注意ください。

③トレーラレコード

項番	項目名	桁数	内容等
1	データ区分	N(1)	8：トレーラレコード
2	合計件数	N(6)	振込件数の合計(右詰め残り前「0」)
3	合計金額	N(12)	振込金額の合計(右詰め残り前「0」)
4	ダミー	C(101)	スペース

④エンドレコード

項番	項目名	桁数	内容等
1	データ区分	N(1)	9：エンドレコード
2	ダミー	C(119)	スペース

(2) 給与振込・賞与振込

①ヘッダレコード

項番	項目名	桁数	内容等
1	データ区分	N(1)	1：ヘッダレコード
2	種別コード	N(2)	11：給与振込 12：賞与振込
3	コード区分	N(1)	0：J I S
4	依頼人コード	N(10)	当行が指定する番号(右詰め残り前「0」)
5	依頼人名	C(40)	振込依頼人名(左詰め残りスペース)
6	取組日	N(4)	振込指定日(MMDD)
7	仕向銀行番号	N(4)	0562：みなと銀行
8	仕向銀行名 *	C(15)	ミナト(左詰め残りスペース)
9	仕向支店番号	N(3)	支払口座の支店番号(右詰め残り前「0」)
10	仕向支店名 *	C(15)	支払口座の支店名(左詰め残りスペース)
11	預金種目	N(1)	支払口座の科目 1：普通預金 2：当座預金
12	口座番号	N(7)	支払口座番号(右詰め残り前「0」)
13	ダミー	C(17)	スペース

②データレコード

項番	項目名	桁数	内容等
1	データ区分	N(1)	2：データレコード
2	被仕向銀行番号	N(4)	振込先金融機関コード
3	被仕向銀行名 *	C(15)	振込先金融機関名(左詰め残り前スペース)
4	被仕向支店番号	N(3)	振込先支店番号
5	被仕向支店名 *	C(15)	振込先支店名(左詰め残り前スペース)
6	手形交換所番号	N(4)	スペース

7	預金種目	N(1)	振込先口座の科目 1：普通預金 2：当座預金
8	口座番号	N(7)	振込先の口座番号(右詰め残り前「0」)
9	受取人名	C(30)	受取人名(左詰め残りスペース)
10	振込金額	N(10)	ご依頼金額(右詰め残り前「0」)
11	新規コード	N(1)	0：固定
12	社員番号 *	N(10)	社員番号等を入力(右詰め残り前「0」)
13	所属コード *	N(10)	所属コード等を入力(右詰め残り前「0」)
15	ダミー	C(9)	スペース

③トレーラレコード

項番	項目名	桁数	内容等
1	データ区分	N(1)	8：トレーラレコード
2	合計件数	N(6)	振込件数の合計(右詰め残り前「0」)
3	合計金額	N(12)	振込金額の合計(右詰め残り前「0」)
4	ダミー	C(101)	スペース

④エンドレコード

項番	項目名	桁数	内容等
1	データ区分	N(1)	9：エンドレコード
2	ダミー	C(119)	スペース

(3)口座振替

①ヘッダレコード

項番	項目名	桁数	内容等
1	データ区分	N(1)	1：ヘッダレコード
2	種別コード	N(2)	91：預金口座振替
3	コード区分	N(1)	0：J I S
4	依頼人コード	N(10)	当行が指定する番号(右詰め残り前「0」)
5	依頼人名	C(40)	依頼人名(左詰め残りスペース)
6	取組日	N(4)	引落指定日(MMDD)
7	取引銀行番号	N(4)	0562：みなと銀行
8	取引銀行名 *	C(15)	ミナト(左詰め残りスペース)
9	取引支店番号	N(3)	入金口座の支店番号
10	取引支店名 *	C(15)	入金口座の支店名(左詰め残りスペース)
11	預金種目	N(1)	入金口座の科目 1：普通預金 2：当座預金
12	口座番号	N(7)	入金口座の口座番号(右詰め前残り「0」)
13	ダミー	C(17)	スペース

②データレコード

項番	項目名	桁数	内容等
1	データ区分	N(1)	2：データレコード
2	引落銀行番号	N(4)	0562：みなと銀行
3	引落銀行名 *	C(15)	ミナト(左詰め残りスペース)

4	引落支店番号	N(3)	請求先支店番号
5	引落支店名 *	C(15)	請求先支店名(左詰め残りスペース)
6	ダミー	C(4)	スペース
7	預金種目	N(1)	請求先口座の科目 1：普通預金 2：当座預金
8	口座番号	N(7)	請求先の口座番号(右詰め残り前「0」)
9	預金者名	C(30)	預金者のか名称(左詰め残りスペース)
10	引落金額	N(10)	引落金額(右詰め残り前「0」)
11	新規コード	N(1)	0：その他 1：第1回引落分 2：変更分
12	顧客番号	N(20)	依頼人が指定する顧客番号 (右詰め残り前「0」)
13	振替結果コード	N(1)	①請求時は「0」 ②振替処理後結果コードを指定 ※
14	ダミー	C(8)	スペース

※項番13 振替結果コード(振替処理結果後)について

項番	項目名	桁数	内容等
13	振替結果コード	N(1)	振替結果を行った結果を次のコードで表す 「0」：振替済 「1」：資金不足 「2」：取引なし 「3」：預金者の都合による振替停止 「4」：預金口座振替依頼書なし 「8」：委託者の都合による振替停止 「9」：その他

③トレーラレコード

項番	項目名	桁数	内容等
1	データ区分	N(1)	8：トレーラレコード
2	合計件数	N(6)	引落件数の合計(右詰め残り前「0」)
3	合計金額	N(12)	引落金額の合計(右詰め残り前「0」)
4	振替済件数	N(6)	①依頼明細では全て「0」 ②振替処理後、振替済の件数を表示
5	振替済金額	N(12)	①依頼明細では全て「0」 ②振替処理後、振替済の引落金額を表示
6	振替不能件数	N(6)	①依頼明細では全て「0」 ②振替処理後、振替不能の件数を表示
7	振替不能金額	N(12)	①依頼明細では全て「0」 ②振替処理後、振替不能の合計金額を表示
8	ダミー	C(65)	スペース

④エンドレコード

項番	項目名	桁数	内容等
1	データ区分	N(1)	9：エンドレコード
2	ダミー	C(119)	スペース

(4)代金回収

①ヘッダレコード

項番	項目名	桁数	内容等
1	データ区分	N(1)	1：ヘッダレコード
2	種別コード	N(2)	91：口座振替(代金回収)
3	コード区分	N(1)	0：JIS
4	依頼人コード	N(10)	みなとリースが指定する番号(右詰め残り前「0」)
5	依頼人名	C(40)	依頼人名(左詰め残りスペース)
6	取組日	N(4)	引落指定日(MMDD)
7	取引銀行番号	N(4)	0562：みなと銀行
8	取引銀行名 *	C(15)	ミナト(左詰め残りスペース)
9	取引支店番号	N(3)	入金口座の支店番号
10	取引支店名 *	C(15)	入金口座の支店名(左詰め残りスペース)
11	預金種目	N(1)	入金口座の科目 1：普通預金 2：当座預金
12	口座番号	N(7)	入金口座の口座番号(右詰め前残り「0」)
13	ダミー	N(17)	スペース

②データレコード

項番	項目名	桁数	内容等
1	データ区分	N(1)	2：データレコード
2	引落銀行番号	N(4)	請求先金融機関コード
3	引落銀行名 *	C(15)	請求先金融機関名(左詰め残りスペース)
4	引落支店番号	N(3)	請求先支店番号
5	引落支店名 *	C(15)	請求先支店名(左詰め残りスペース)
6	ダミー	C(4)	スペース
7	預金種目	N(1)	請求先口座の科目 1：普通預金 2：当座預金
8	口座番号	N(7)	請求先の口座番号(右詰め前残り「0」)
9	預金者名	C(30)	預金者のか名称(左詰め残りスペース)
10	引落金額	N(10)	引落金額(右詰め残り前「0」)
11	新規コード	N(1)	0：その他 1：第1回引落分 2：変更分
12	顧客番号	N(20)	依頼人が指定する顧客番号
13	振替結果コード	N(1)	①請求時は「0」 ②振替処理後、結果コードを表示 ※
14	ダミー	C(8)	スペース

※項番13 振替結果コード(振替処理結果後)について

項番	項目名	桁数	内容等
13	振替結果コード	N(1)	振替結果を行った結果を次のコードで表す 「0」：振替済 「1」：資金不足 「2」：取引なし 「3」：預金者の都合による振替停止 「4」：預金口座振替依頼書なし 「8」：委託者の都合による振替停止 「9」：その他

(注1) ゆうちょ銀行の場合の入力は以下の通り

- ・銀行コード：9900
- ・銀行名：不要
- ・支店番号：記号の2桁目から4桁目までを設定。以下の下線部分
(例) 143301-12345671 (この場合、支店コード：433)
(記号) (番号)
- ・支店名：不要
- ・科目：1(通常貯金)
- ・口座番号：通帳番号8桁のうち前から7桁を設定。以下の下線部分
(例) 143301-12345671 (この場合、口座番号：1234567)
(記号) (番号)

(注2) 代金回収の顧客番号は預金口座振替依頼書の「収納企業番号契約者番号」欄を設定
(計20桁、前6桁：000000(必須)、中6桁：収納企業番号、後8桁：契約者番号)

※前6桁の000000を含め、20桁での入力が必要です。前6桁の0がない場合、送信後の処理がエラーとなりますので、ご注意ください。

(例)

- ・収納先番号：12345
- ・契約者番号：123

上記の場合、顧客番号は以下ようになります。
00000001234500000123

③トレーラレコード

項番	項目名	桁数	内容等
1	データ区分	N(1)	8：トレーラレコード
2	合計件数	N(6)	引落件数の合計(右詰め残り前「0」)
3	合計金額	N(12)	引落金額の合計(右詰め残り前「0」)
4	振替済件数	N(6)	①依頼明細では全て「0」 ②振替処理後、振替済の件数を表示
5	振替済金額	N(12)	①依頼明細では全て「0」 ②振替処理後、振替済の引落金額を表示
6	振替不能件数	N(6)	①依頼明細では全て「0」 ②振替処理後、振替不能の件数を表示
7	振替不能金額	N(12)	①依頼明細では全て「0」 ②振替処理後、振替不能の合計金額を表示
8	ダミー	C(65)	スペース

④エンドレコード

項番	項目名	桁数	内容等
1	データ区分	N(1)	9：エンドレコード
2	ダミー	C(119)	スペース

用語集

用語集

ログインID	ビジネスWebにログインする際に入力していただく、お客様のお名前に代わるものです。		
電子証明書	ビジネスWebへログインする際に、電子証明書を元に、パソコンおよびログインIDの特定を行い、同時に入力するログインパスワードにより認証を行う方式です。 電子証明書による認証は、従来のID、パスワードによる認証と比較し、強度のセキュリティを確保できます。		
パスワード	ログインパスワード	ビジネスWebにログインする際に入力していただく、お客様がご本人であることを確認させていただくためのパスワードです。	
	確認用パスワード	振込の実行や登録事項の設定・変更、取引の承認の際などに入力していただくものです。	
企業管理	ダブル承認	順序なし	一つの取引に対して二人の承認者を指定する承認方式のことを指します。
		順序あり	一つの取引に対して二人の承認者を指定する承認方式で承認の順序ありの方式のことを指します。
	口座一日当たりの限度額	アンサーサービス、データ伝送サービスそれぞれに、利用申込書による1日あたりの利用限度額を設定しています。また、その範囲内でお客様により、口座ごとの1日当りの利用限度額の設定が可能となっています。	
	先方負担手数料[総合振込]	振込手数料の全額または、一部を受取人が負担することを想定し、支払い金額から差し引く、手数料相当額のことを指します。	
	振込手数料[総合振込]	総合振込の際に、お客様自身が負担される手数料のことで、画面上でその金額が確認できます。	
利用者管理 ・利用権限	振込振替 (承認あり)	依頼 (事前登録口座)	事前登録口座による振込振替データの作成・編集・削除・照会が可能(自身が依頼者/承認者となっている振込振替データのみ編集・削除・照会が可能)です。
		依頼 (利用者登録口座)	利用者登録口座(予約)による振込振替データの作成・編集・削除・照会が可能です。 利用者登録口座(当日)による振込振替データの作成・編集・削除・照会が可能(利用者登録口座(予約)のオプション)(自身が依頼者/承認者となっている振込振替データのみ編集・削除・照会が可能)です。
		依頼 (新規口座指定)	新規口座指定(予約)による振込振替データの作成・編集・削除・照会が可能(自身が依頼者/承認者となっている振込振替データのみ編集・削除・照会が可能)です。 新規口座指定(当日)による振込振替が可能(新規口座指定(予約)のオプション)です。 新規口座指定(当日)による振込振替データの作成・編集・削除・照会が可能(新規口座指定(予約)のオプション)(自身が依頼者/承認者となっている振込振替データのみ編集・削除・照会が可能)です。
		全取引照会	企業内の他の利用者が依頼者/承認者となっている取引を含む振込振替全取引の照会が可能です。
		全取引取消	企業内の他の利用者が依頼者/承認者となっている取引を含む振込振替全取引の取消が可能です。
		振込振替 (承認なし)	依頼 (事前登録口座)
	依頼 (利用者登録口座)	利用者登録口座(予約)による振込振替が可能です。 利用者登録口座による振込振替の照会・取消が可能です。 利用者登録口座(当日)による振込振替が可能(利用者登録口座(予約)のオプション)です。	
	依頼 (新規口座指定)	新規口座指定(予約)による振込振替が可能です。 新規口座指定による振込振替の照会・取消が可能です。 新規口座指定(当日)による振込振替が可能(新規口座指定(予約)のオプション)です。	
	全取引照会	企業内の他の利用者が依頼者/承認者となっている取引を含む振込振替全取引の照会が可能です。	
	全取引取消	企業内の他の利用者が依頼者/承認者となっている取引を含む振込振替全取引の取消が可能です。	

	総合振込	依 頼 (画面入力)	画面入力による依頼データの作成・編集・削除・照会・引き戻しが可能です。 画面入力による依頼データの切替が可能です。 依頼データ作成時に総合振込先の参照が可能です。
		依 頼 (ファイル受付)	ファイル受付による依頼データの作成・編集・削除・照会・引き戻しが可能です。 ファイル受付による依頼データの切替が可能です。
		全取引照会	企業内の他の利用者が依頼者／承認者となっている取引を含む全取引の状況照会が可能です。
	給与・賞与振込	依 頼 (画面入力)	画面入力による依頼データの作成・編集・削除・照会・引き戻しが可能です。 画面入力による依頼データの切替が可能です。 依頼データ作成時に給与・賞与振込先の参照が可能です。
		依 頼 (ファイル受付)	ファイル受付による依頼データの作成・編集・削除・照会・引き戻しが可能です。 ファイル受付による依頼データの切替が可能です。
		全取引照会	企業内の他の利用者が依頼者／承認者となっている取引を含む全取引の状況照会が可能です。
	口座振替種類	依 頼 (画面入力)	画面入力による依頼データの作成・編集・削除・照会・引き戻しが可能です。 画面入力による依頼データの切替が可能です。 依頼データ作成時に口座振替先の参照が可能です。
		依 頼 (ファイル受付)	ファイル受付による依頼データの作成・編集・削除・照会・引き戻しが可能です。 ファイル受付による依頼データの切替が可能です。
		全取引照会	企業内の他の利用者が依頼者／承認者となっている取引を含む全取引の状況照会が可能です。
	地方税納付	依 頼 (画面入力)	画面入力による依頼データの作成・編集・削除・照会・引き戻しが可能です。 画面入力による依頼データの切替が可能です。 依頼データ作成時に納付先の参照が可能です。
		依 頼 (ファイル受付)	ファイル受付による依頼データの作成・編集・削除・照会・引き戻しが可能です。 ファイル受付による依頼データの切替が可能です。
		全取引照会	企業内の他の利用者が依頼者／承認者となっている取引を含む全取引の状況照会が可能です。
税金・各種料金の払込み	全取引照会	企業内の他の利用者が依頼者／承認者となっている収納サービス払込み実績の照会が可能です。	
電子記録債権 連携		電子記録債権への連携が可能です。 電子記録債権側の設定が必要です。	
・利用者区分	マスターユーザ	マスターユーザは1企業様で1人のみ登録できます。マスターユーザは、初回のログインID取得を行った利用者様であり、自身を含む全ての利用者様を管理できます。	
	管理者ユーザ	企業管理権限および利用者管理権限を持つ利用者様のことを指します。	
	一般ユーザ	利用者管理権限を持たない利用者様のことを指します。管理者ユーザにより設定された権限の範囲内で業務を行うことができます。	
・利用者一回当たり限度額	利用者一回当たり限度額	口座ごとの1日あたりの利用限度額以内で、利用者ごとの1回あたりの限度額を設定できます。	
操作履歴照会	利用者様の操作履歴を照会できるサービスです。		
残高照会	登録いただいた口座の残高情報をリアルタイムに照会できるサービスです。		
入出金明細照会 [アンサー]	取引番号	入出金明細照会で取引明細を特定するために「001」から「999」まで指定する番号	
入出金明細照会 [データ伝送]	入出金明細照会[データ伝送]	登録いただいた口座への所定の時間までの入金や出金の情報をファイルなどで一括照会できるサービスです。	

振入金明細照会 [アンサー]	振入金明細照会[アンサー]	登録いただいた口座への入金情報をリアルタイムに照会できるサービスです。
振入金明細照会 [データ伝送]	振入金明細照会[データ伝送]	登録いただいた口座への指定された時間までの入金情報をファイルなどで一括照会できるサービスです。
振込振替	事前登録方式	銀行窓口にて「振込振替入金口座申込書」により事前に登録いただいた入金先に対して行う振込振替の方式です。受取人番号(001・・・)を指定して振込いただけます。
	都度指定方式	事前に登録いただいていない入金先に対して行う振込振替の方式です。銀行、支店名、科目口座番号、受取人名を入力して振込いただけます。
	EDI情報	EDIとは「電子データ交換」のことで、企業間の商取引に関する情報を標準的な書式に統一して、そのデータを電子的に交換するシステムのことです。(商品番号や会員番号などをご入力いただくものです。)振込先の企業がこのシステムを導入していて、振込先様との取り決めがあった場合にご入力いただけます。ビジネスWebでは「識別コード」欄が該当します。
	受取人番号	事前登録方式による振込振替を行う際の入金先を表す番号です。振込振替ご利用時に、受取人番号を入力していただくことにより、入金先口座の詳細な入力を省略して簡易に振込振替を行っていただくことができます。
	振込依頼人名	「振込依頼人名」は、お支払口座名義で振込される場合は、空欄のままお振込いただけます。口座名義と異なるご依頼人名で振込みされる場合は、振込依頼人名欄に入力いただけます。
	振込予約の取消	振込予約の取消は、予約した振込を振込指定日の前日までに、お客さまが取り消しできる操作です。「確認用パスワード」が必要となります。実行済みの当日の振込振替や振込予約で振込指定日当日となった場合は取り消しできません。お取引店での組戻し手続き、及び所定の手数料が必要となります。
総合振込	委託者名	委託者コード/委託者名は、全銀協における依頼者や企業を特定するものであり、数字10桁のコード値と半角英数カナ40桁の名から構成されます。
	委託者コード	委託者コード/委託者名は、全銀協における依頼者や企業を特定するものであり、数字10桁のコード値と半角英数カナ40桁の名から構成されます。
	EDI情報	EDIとは「電子データ交換」のことで、企業間の商取引に関する情報を標準的な書式に統一して、そのデータを電子的に交換するシステムのことです。(商品番号や会員番号などをご入力いただくものです。)振込先の企業がこのシステムを導入していて、振込先様との取り決めがあった場合にご入力いただけます。ビジネスWebでは「識別コード」欄が該当します。
	顧客コード	取引先の管理のために利用される顧客の番号を入力することができます。
	先方負担手数料	振込手数料の全額または、一部を受取人が負担することを想定し、支払い金額から差し引く、手数料相当額のことを指します。
	振込手数料	総合振込の際に、お客様自身が負担される手数料のことで、画面上でその金額が確認できます。
給与・賞与振込	委託者名	委託者コード/委託者名は、全銀協における依頼者や企業を特定するものであり、数字10桁のコード値と半角英数カナ40桁の名から構成されます。
	委託者コード	委託者コード/委託者名は、全銀協における依頼者や企業を特定するものであり、数字10桁のコード値と半角英数カナ40桁の名から構成されます。
	社員番号	従業員様の社員番号を入力いただけます。
	所属コード	従業員様の所属コード社員番号を入力いただけます。
口座振替	委託者名	委託者コード/委託者名は、全銀協における依頼者や企業を特定するものであり、数字10桁のコード値と半角英数カナ40桁の名から構成されます。
	委託者コード	委託者コード/委託者名は、全銀協における依頼者や企業を特定するものであり、数字10桁のコード値と半角英数カナ40桁の名から構成されます。
	顧客番号	請求先の顧客番号を入力いただけます。代金回収サービスの場合は、入力必須となります。

地方税納付	特別徴収義務者の所在地	お申込時に委託者連絡票により「特別徴収義務者」の所在地を登録しています。
	委託者名	委託者コード/委託者名は、全銀協における依頼者や企業を特定するものであり、数字10桁のコード値と半角英数カナ40桁の名から構成されます。
	委託者コード	委託者コード/委託者名は、全銀協における依頼者や企業を特定するものであり、数字10桁のコード値と半角英数カナ40桁の名から構成されます。
取引情報の照会	取引状況照会	振込、請求、納付、収納データの状況照会、引戻し、承認取消、承認済み取引のファイル取得、一般ファイル伝送の状況照会、ならびに振込振替依頼の取消、引戻し、および企業内での一定期間の取引受付状況を照会できるサービスです。 振込振替、総合振込など各サービスにある「振込データの状況照会」などのボタンをクリックしてご利用ください。
	受付状況照会	データ伝送の取引の詳細情報、取引履歴を照会できます。
税金・各種料金の 払込み	税金・各種料金の払込み	登録いただいた口座から、税金や各種料金の払込みができる収納サービス (Pay-easy / ペイジー) です。(領収書は発行されません)
承認	承認	承認者様が作成された取引の内容を確認し承認することにより、実際に取引を依頼するサービスです。
	承認待ちデータの引戻し	取引データを確定し、管理者に承認依頼したデータを引戻し(取り下げ)する操作です。

トランザクション認証の警告メッセージ

トランザクション認証(カメラ付きトークン)に表示されるの文言について説明します。

- (1)利用開始登録時に発生するエラー／警告メッセージ
- (2)トランザクション認証時に発生するエラー／警告メッセージ
- (3)その他のエラー／警告メッセージ

(1)利用開始登録時に発生するエラー／警告メッセージ

メッセージID	表示内容	日本語訳	対処方法
DP003	No activation image was recognised. Please capture the image from the website.	二次元コードが認識できません。二次元コードを読み取ってください。	カメラ起動から20秒の間二次元コードの読み取りが行われなかった場合に発生します。再度、二次元コードを読み取ってください。
DP004	The device has already been activated with this activation image. Do you want to reactivate the device?	初期登録が完了しているトークンです。開始登録を再実施しますか？	初期登録が完了しているトークンで、利用開始登録画面の二次元コードを読み込んだ場合に表示されます。利用開始登録を再実施してください。
DP005	The scanned image is not a valid activation code. Please capture the image from the website.	読み取った二次元コードは、有効な二次元コードではありません。有効な二次元コードを読み取ってください。	読み取るべき二次元コードとは異なる二次元コードを読み取ったと認識された場合に発生します。一度、電源をお切りいただき、はじめから利用開始登録をしてください。
DP006	Activation cancelled. To perform the activation rescan the image on the website.	利用開始登録を中断しました。再度、二次元コードを読み取りください。	カメラが起動しますので、再度、二次元コードを読み取ってください。
DP009	The scanned image is not a valid activation code. Please capture the activation image from the website.	読み取った二次元コードは、有効な二次元コードではありません。有効な二次元コードを読み取ってください。	読み取るべき二次元コードとは異なる二次元コードを読み取ったと認識された場合に発生します。一度、電源をお切りいただき、はじめから利用開始登録をしてください。
DP010	No activation code was recognised. Please capture the activation image from the website.	二次元コードが認識できません。二次元コードを読み取ってください。	カメラ起動から20秒の間二次元コードの読み取りが行われなかった場合に発生します。再度、二次元コードを読み取ってください。
DP012	Activation cancelled. You can perform the activation with the activation image from the website at a later time.	利用開始登録を中断しました。利用開始登録を再度実行してください。	本マニュアルの手順通りに操作が行われなかった場合に表示されます。一度、電源をお切りいただき、はじめから利用開始登録をしてください。
DP017	Are you sure to delete activation XXXYYYYYYY?	トークンコードXXXXXXXXXXを削除してもよろしいですか？	初期登録が完了しているトークンで、利用開始登録画面の二次元コードを読み込んだ場合に表示されます。トークンコードの削除を実施して利用開始登録を再実施してください。

(2) トランザクション認証時に発生するエラー／警告メッセージ

メッセージID	表示内容	日本語訳	対処方法
DP013	The scanned image is not intended for this device.	読み取った二次元コードは、このトークンのもではありません。	お手元のトークンが利用開始登録したトークンとは異なる可能性がありますので、トークンを確認してください。
DP014	Something went wrong. Please try again or contact our hotline.	誤りがあります。再試行するか、本サービスのお問い合わせ窓口へご相談ください。	一度トークンの電源をお切りいただき、トランザクション認証をやり直してください。改善が見られない場合、本サービスのお問い合わせ窓口へご相談ください。
DP015	No valid image was recognised. Please capture the image again.	二次元コードを読み取ることができませんでした。もう一度二次元コードを読み取ってください。	再度、二次元コードを読み取ってください。
DP016	Please verify the data. In case of discrepancies, do not enter the code in the website and contact our customer service immediately.	データを確認してください。問題がある場合は、コード入力を止め本サービスのお問い合わせ窓口へご相談ください。	作業を中断いただき、本サービスのお問い合わせ窓口へご相談ください。

(3) その他のエラー／警告メッセージ

メッセージID	表示内容	日本語訳	対処方法
DP001	Limited number of scans left. Replace batteries as soon as possible.	電池残量が少なくなっています。電池を交換してください。	電池を交換してください。電池の交換については、ホームページを参照ください。 ※当行ホームページ：法人・個人事業主のお客さま>みなとビジネスWebについて>『トランザクション認証』のご利用について』の操作マニュアル内に電池交換方法を掲載しております。
DP020	Device not activated.	このトークンは利用開始登録されていません。	未使用のトークンで、メニューからトークンコードを確認しようとした場合に表示されます。



お問合せは

みなとビジネスWeb ヘルプデスク

0120-45-5072

受付時間／平日 午前9:00～午後6:00